


## Iniziando Microsoft Outlook 2007

Per configurare correttamente il tuo programma di posta segui questa semplice procedura.

1) Apri **Microsoft Outlook 2007** dal menù "**Strumenti**" la voce "**Impostazioni Account**".



2) Clicca su "**Nuovo...**" se si vuole creare un nuovo account oppure, nel caso si abbia già un account configurato, selezionarlo e cliccare su "**Cambia**" per modificarne i parametri.



3) Selezionare come servizio di posta elettronica la voce che racchiude **“POP3,IMAP”** e clicca **“avanti”**.

Aggiunta nuovo account di posta elettronica

Scegliere il servizio di posta elettronica

☒ **Microsoft Exchange, POP3, IMAP o HTTP**  
Connetti a un account di posta elettronica disponibile presso il provider di servizi Internet (ISP) o nel server di Microsoft Exchange dell'organizzazione.

☐ **Altro**  
Connetti a uno dei tipi di server indicati di seguito.

< Indietro   **Avanti >**   Annulla

4) Seleziona la casella **“Configura manualmente le impostazioni ...”** e clicca **“Avanti”**.

Aggiunta nuovo account di posta elettronica

Configurazione automatica account

Nome:   
Esempio: Raffaella Bonaldi

Indirizzo di posta elettronica:   
Esempio: bonaldi@contoso.com

Password:

Conferma password:   
Digitare la password fornita dal provider di servizi Internet.

☒ **Configura manualmente le impostazioni del server o tipi di server aggiuntivi**

< Indietro   **Avanti >**   Annulla

5) Selezionare come servizio di posta elettronica **"Posta elettronica internet"** e clicca **"Avanti"**.

**Aggiunta nuovo account di posta elettronica**

**Scegliere il servizio di posta elettronica**

☒ **Posta elettronica Internet**  
Connetti al server POP, IMAP o HTTP per inviare e ricevere messaggi di posta elettronica.

☐ **Microsoft Exchange**  
Connetti a Microsoft Exchange per accedere alla posta elettronica, al calendario, ai contatti, ai fax e ai messaggi vocali.

☐ **Altro**  
Connetti a uno dei tipi di server indicati di seguito.

< Indietro   **Avanti >**   Annulla

6) Impostare tutti i parametri come indicato nell'immagine seguente e, al termine, cliccare su **"Altre Impostazioni"**

**Modifica account di posta elettronica**

**Impostazioni posta elettronica Internet**  
Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica.

**Informazioni utente**

Nome: Nome Cognome

Indirizzo posta elettronica: nome.cognome@dominio

**Informazioni server**

Tipo account: IMAP

Server posta in arrivo: mail.dominio

Server posta in uscita (SMTP): smtp.dominio

**Informazioni accesso**

Nome utente: nome.cognome@dominio

Password: \*\*\*\*\*

☒ Memorizza password

☐ Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

**Prova impostazioni account**


Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. È necessaria la connessione di rete.

Prova impostazioni account ...

Altre impostazioni ...

< Indietro   Avanti >   Annulla

7) Clicca sul tab **"Server della posta in uscita"** e seleziona **"Utilizza le stesse impostazioni..."**.



8) Nella stessa finestra, clicca sul tab **"Impostazioni Avanzate"** e impostare in SMTP il tipo di crittografia come SSL su porta 465.



9) Clicca su **"Ok"** per chiudere la finestra.

10) Clicca su **"Avanti"** per terminare la configurazione.